

## Aseptischer Verbandswechsel

**Ziele:** • komplikationslose Wundheilung durch Fernhalten von Keimen

**Indikationen** z. B. bei: • postoperativem Verbandswechsel nach aseptischer Operation  
• Verband an der Eintrittsstelle von Kathetern

**Materialien:**

unsterile Materialien:

- Tablett oder Verbandswagen
- Einmalhandschuhe
- Händedesinfektionsmittel
- Nierenschale
- Fixationsmaterial z. B. Fixomull
  
- Abwurfbehälter
- Verbandsschere
- evtl. Mundschutz

sterile Materialien:

- Einmalhandschuhe
- Kompressen oder Tupfer
- 2 Pinzetten (anatomisch)
- Schere
- Mittel zur Wundbehandlung z. B. Octenisept

**Durchführung:**

- benötigte Materialien auf desinfizierter Arbeitsfläche richten
- **Händedesinfektion!!**
- Kompressen öffnen, auf steriler Unterlage lassen, mit Octenisept befeuchten
- unsterile Handschuhe anziehen
- Verband vorsichtig ablösen
- bei Verklebungen der Kompressen mit dem Wundgebiet z. B. mit Octenisept befeuchten ⇒ bessere Ablösung möglich
- mit der anderen Hand überschüssige Lösung mit einer Kompresse auffangen
- Kompressen vorsichtig ohne Wundberührung entfernen
- Inspektion der Wundaufgabe auf Blut, Sekret, Farbe und Geruch
- direkt mit Einmalhandschuhen in Abwurfbehälter entsorgen
- sterile Einmalhandschuhe anziehen
- Reinigung des Wundgebietes durch die bereits in Lösung getränkten Kompressen  
**Wischtechnik: von innen nach außen!!**
- für jeden Wischvorgang neue Kompresse verwenden
- Beurteilung der Wunde auf Entzündungszeichen, Blut, Sekret, Farbe und Geruch
- Wundabdeckende sterile Kompresse mit steriler Pinzette auflegen
- Pflasterlänge abmessen locker auflegen und glatt streichen

**Nachbereitung:**

- Material entsorgen, Sterilgut in vorgesehenen Behälter entsorgen, Arbeitsfläche desinfizieren
- abschließende Händedesinfektion
- Dokumentation/Abrechnung

EBM	<b>02300</b>	<b>5,60 €</b>	GOÄ	<b>2000</b>
	<b>02301</b>	<b>12,78 €</b>		<b>2001</b>
	<b>02302</b>	<b>23,63 €</b>		<b>2002</b>
				<b>2003</b>
				<b>2004</b>
				<b>2005</b>